


Windows11 でソフトウェアをインストールする場合のご注意

このソフトウェアは「デスクトップ・アプリケーション」と呼ばれる種類のアプリです。このアプリを Windows11 のパソコンにインストールする場合、「アプリを入手する場所」の設定が「場所を選ばない」になっていないとインストールできません。下記の手順に従って設定の確認と変更を行ってから、インストールを開始してください。

アプリを入手する場所の選択の手順

1. 左下のスタートをクリックしてスタート画面を開きます。
2.  マークの設定を選択して設定画面を開きます。
3. 一覧から「アプリ」を選択して開きます。
4. 「アプリと機能」を選択して開きます。
5. 「アプリを入手する場所の選択」と表示されていることを確認します。(※)
6. 選択メニューをクリックして、選択リストを表示します。
7. 「場所を選ばない」を選択します。(※)
8. 右上の  マークをクリックして設定を閉じてください。
9. 念のため Windows を再起動してください。
10. このソフトウェアのインストール完了後、必要に応じて元の設定に戻してください。



Windows のバージョンによっては、表示は手順が異なる場合があります。詳細につきましては、恐れ入りますが Windows のヘルプ等をご参照ください。

Windows サポートサイト（Windows でアプリの推奨設定を変更する）

<https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4458596/>

(※)「アプリを入手する場所の選択」や「場所を選ばない」という表示がない場合

「アプリを入手する場所の選択」という表示や「場所を選ばない」という項目がない場合は「S モード」というモードで Windows が実行されている可能性があります。このソフトウェアは「デスクトップ・アプリケーション」と呼ばれる種類のアプリケーションのため「S モード」を解除してからインストールを行ってください。「S モード」のままではこのアプリケーション（デスクトップ・アプリケーション）は、インストールできません。

「S モード」の解除の手順

※ご注意：この操作で「S モード」を解除した場合は、再び「S モード」に戻すことはできませんので、あらかじめご了承ください。

1. 右下のスタートをクリックしてスタート画面を開きます。
2.  マークの設定を選択して設定画面を開きます。

3. 一覧から「更新とセキュリティ」を選択して開きます。
4. 一覧から「ライセンス認証」を選択して開きます。
5. 「Windows11 Home に切り替える」「Windows11 Pro に切り替える」の表示のある場所で「Microsoft Store に移動」を選択します
**注意：もし「Windows のエディションをアップグレード」の項目がある場合、その項目のところに
ある「Microsoft Store に移動」は選択しないでください。**
6. 新しく開いた Microsoft Store の画面で「S モードをオフにする」というページが表示されたら「入手」ボタンを選択します。
7. 確認の画面が表示された後、Microsoft Store の外部からアプリをインストールできるようになります。
8. 念のため Windows を再起動してください。
9. Windows の再起動後、前項の「アプリを入手する場所の手順」に従って、「場所を選ばない」を選択してください。



Windows のバージョンによっては、表示は手順が異なる場合があります。詳細につきましては、恐れ入りますが Windows のヘルプ等をご参照ください。

Windows サポートサイト (S モードの Windows 10 および Windows 11 に関するよくあるご質問)

<https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4020089/>

以上